

Deine Gestaltungsvorlagen

Clip-Me.com | Technisches Starterset | Version 1.0 | 20.10.2026

1. Formate und Bildflächen

Foto: 1800 x 1200 px bei 300 dpi (6 x 4 Zoll, 15,24 x 10,16 cm). Streifen: 1800 x 600 px bei 300 dpi (6 x 2 Zoll, 15,24 x 5,08 cm). Beide Druckformate sind hier quer angelegt. Hochformat entsteht durch Drehen des gesamten Layouts. Monitor: 1920 x 720 px; hier sind die Pixelmaße entscheidend.

Die Druckvorlagen enthalten eine, zwei oder drei gleich große Fotoflächen, jeweils quadratisch (1:1) oder quer im Verhältnis 3:2. Die Streifen enthalten drei Fotoflächen. Die Maßangaben für Sparkbooth stehen in Platzhalter.csv, jeweils ab der linken oberen Ecke. Dezimale Werte erhalten das exakte Seitenverhältnis.

2. Affinity

SVG aus Affinity-SVG öffnen. Die Objektgruppen heißen Gestaltung, Fotoplatzhalter und Hilfslinien-vor-Export-entfernen. Texte und Farben bearbeiten; Foto-Rechtecke nicht unabsichtlich verzerren. Dokument für den Druck auf 300 dpi und die vorgegebenen Pixelmaße einstellen. Anschließend als eigene native Affinity-Datei speichern. Das Paket enthält SVG-Dateien, keine nativen .afdesign-Dateien.

3. Canva

Die passende Datei aus Canva-PDF als neues Design importieren. Canva kann unterstützte PDF-Inhalte bearbeitbar übernehmen; Import und Schriftbild sind in eurem Konto noch zu prüfen. Es handelt sich um Importdateien, nicht um bereits angelegte Canva-Vorlagenlinks. Endformat unbedingt auf 1800 x 1200, 1800 x 600 bzw. 1920 x 720 Pixel prüfen. Platzhalter im Import sind normale Rechtecke, keine automatischen Canva-Fotorahmen.

4. Export für Sparkbooth

Die Vorschauen und Import-PDFs enthalten graue Fotoplatzhalter und Hilfslinien. Sie sind keine fertigen Druckgrafiken. Für ein Overlay müssen die Fotoflächen wirklich transparent sein; nur das Löschen der grauen Rechtecke reicht bei einer deckenden Hintergrundfläche nicht aus. Die Dateien in PNG-Overlays enthalten bereits transparente Fenster und keine Hilfslinien. Sie verwenden noch neutrale Mustertexte, die vor dem Veranstaltungseinsatz ersetzt werden müssen.

In Sparkbooth das passende Fotoformat wählen und Fotoelemente anhand der CSV einrichten. Ein PNG alleine legt die Fotopositionen nicht fest. Zwei 1800 x 600-Streifen können auf einer 1800 x 1200-Druckfläche angeordnet werden. Drucker-Schnittfunktion und Ausrichtung prüfen. Die Monitorvorlage ist ein Gestaltungsentwurf: Startbereich, Livebild und Software-Bedienelemente müssen vor Einsatz aufeinander abgestimmt werden.

5. Vor dem Einsatz prüfen

Die gestrichelte Linie liegt 30 Pixel vom Rand entfernt (bei 300 dpi rund 2,54 mm) und dient als Gestaltungshilfe. Sie ist keine vermessene Beschnittgarantie für euren Citizen-Drucker. Wichtige Texte mit Abstand zum Rand platzieren. Mit dem Citizen CY-02 einen Testdruck machen: Zuschnitt, Streifentrennung, Fotoausschnitte und Lesbarkeit prüfen. Originaldateien als Master behalten und für jede Veranstaltung eine Kopie erstellen.